Grafana 알람설정.md 2022. 5. 9.

# Grafana 알람설정

### 구축 목적

: Grafana로 상황에 따른 트리거를 설정하여 알람 받기

Port 번호 : 25, 587

### 알람설정 구축

- > Grafana 환경 전부 구축 후 진행
- > Gmail의 경우 계정설정의 보안탭에서 보안수준이 낮은 앱의 액세스 설정을 "액세스 허용" 해주어야 함.

#### 서버 설정

```
# yum -y install postfix
# yum -y install epel-release
# yum -y install ssmtp
( smtp 테스트용 서비스 ssmtp 설치 )
# vi /etc/ssmtp/ssmtp.conf
    9 root=chku153@xenosolution.co.kr
    14 mailhub=smtp.gmail.com:587
    27 Hostname=localhost
    32 AuthUser=chku153@xenosolution.co.kr
    33 AuthPass=<패스워드 입력>
    34 UseTLS=YES
    35 UseSTARTTLS=YES
(메일을 받을 계정과 패스워드, smtp 서버 등 입력)
# echo "test" | ssmtp chku153@xenosolution.co.kr
( 테스트 메일 보내기 )
* 오류 발생시 설정파일과 방화벽 확인
# vi /etc/grafana/grafana.ini
   599 [smtp]
   600 enabled = true
   601 host = smtp.gmail.com:587
   602 user = chku153@xenosolution.co.kr
   603 # If the password contains # or ; you have to wrap it with triple quotes.
Ex """#password;"""
   604 password = <패스워드 입력>
   605 ;cert_file =
   606 ;key_file =
   607 skip_verify = true
```

Grafana 알람설정.md 2022. 5. 9.

```
608 from_address = chku153@xenosolution.co.kr
609 from_name = Grafana
```

#### Grafana WEB 설정

#### > 아래는 Grafana 홈페이지 접속 후 진행

#### Alert channel 생성

Alerting -> Notification channels -> New Channel

o Name: Gmail Test

o Type: Email

Address: chku153@xenosolution.co.kr

o Optional Email settings : single email 체크

o Notification settings : Default , Include image 체크

-> Test 후 메일 잘 오는지 확인 후 Save

#### Alert 생성 및 연결

- 1. 대시보드로 들어가서 Panel 클릭 후 Edit (Variables가 포함된 Panel은 Alert 설정 불가!)
- 2. Alert 클릭
- Name: Test alert
- Evaluate every : 10s , For : 0 ( 10초동안 계속(0초) 컨디션 체크 )
- Conditions
  - WHEN: last(), OF: query(A, 10s, now), IS ABOVE: 80 ( A쿼리에 값중 10초전부터 지금까지, 마지막 값이 80이상이면 Alert 발동)
- If no data or all values are null : NO Data ( No data와 모든 Value null에 대해서 알람 OFF )
- If execution error or timeout : Alerting ( 실행에러와 타임아웃 알람 ON )
- Send to: Gmail Test (생성한 Alert Channel)
- Message : CPU usage is over 80% !! ( 메일에 포함하고싶은 메세지 입력 )
- -> Test rule 클릭 후 정상적으로 메일오는지 확인

#### ★ 정상적으로 작동된다면 Zabbix - Grafana 연동 완료!★

## 참조

- https://ksr930.tistory.com/177
- https://danawalab.github.io/common/2021/01/26/Common-Grafana-Alert.html